


«АРОС-Лидер 2.0». Экспорт сметы из «АРОС-Лидер» в .xml-Гранд

Данный конвертер позволяет сохранять сметы из «АРОС-Лидер 2.0» и загружать их в «ГРАНД-Смету». При импорте такой сметы в ГРАНД итоги по смете совпадают с итогами в «АРОС-Лидере» в большинстве стандартных случаев.



СПРАВКА ПО ЭКСПОРТУ СМЕТ В ФОРМАТ «ГРАНД-СМЕТА .XML»

Обратите внимание, что методика расчетов АРОС и ГРАНД имеет следующие, наиболее значимые, отличия:

«ГРАНД-Смета»	«АРОС-Лидер 2.0»
На основные и вспомогательные материалы применяется одно значение коэффициента, индекса	Допускается иметь разные значения
На заработную плату и трудозатраты применяется одно значение коэффициента	Допускается иметь разные значения
В базисно-индексных сметах и ресурсных сметах необходимо применять собственные (раздельные) коэффициенты	Допускается иметь одинаковые (одни и те же) коэффициенты
Нет понятия «Подраздел» как отдельно вычисляемый блок информации	По «Подразделу» подводится отдельный итог, есть возможность добавить отдельные индексы, коэффициенты и концовки на Подраздел.
На основной ресурс расценки	Допускается иметь разные значения

применяется коэффициент и индекс от этой расценки	
Нельзя одновременно использовать индексы на итоги и построчные индексы	Допускается одновременное применение неограниченного количества индексов: и индекса на итоги и построчного.

В СВЯЗИ С ПЕРЕЧИСЛЕННЫМИ ОТЛИЧИЯМИ, ПРИ КОНВЕРТАЦИИ СМЕТ ИЗ АРОС В ГРАНД УСТАНОВЛЕННЫ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:

- 1) **Данные подраздела в «АРОС-Лидер» в Гранд будут сконвертированы в раздел.** Все начисления на подраздел (индексы, коэффициенты) доводятся до строки.
- 2) **Настройка «Округлять промежуточные значения при вычислении строки» должна быть включена или выключена в обеих программах.**
Для максимального совпадения расчета рекомендуется либо включить в обеих программах настройку «Округлять промежуточные значения при вычислении строки» либо в обеих её выключить. В «АРОС-Лидер» данная настройка находится в Алгоритмах на закладке Общие настройки.
- 3) **Индексы на итоги доводятся до строки сметы.**
Для максимального совпадения расчета рекомендуется в «АРОС-Лидер» в Алгоритмах на закладке Индексы установить настройку «Метод применения итоговых индексов - применять к строкам».
- 4) **Коэффициенты на итоги доводятся до строки сметы.**
Для максимального совпадения расчета рекомендуется в «АРОС-Лидер» в Алгоритмах на закладке Коэффициенты установить настройку «Метод применения итоговых коэффициентов - применять к строкам».
- 5) **Значение концевочной строки передается как вычисленная рублевая сумма.**
Если концовка на раздел или смету в «АРОС-Лидер» вычисляется от отдельных составляющих сметы или по формуле, то значение такой концевочной строки передается в Гранд как вычисленная рублевая сумма.
- 6) **При возникновении ошибок конвертации, они автоматически записываются в файл протокола и сохраняются рядом с экспортируемым файлом XML.**